



Lauroceraso

Prunus laurocerasus

Descrizione

Arbusto o piccolo albero sempreverde originario dell'Asia sud-occidentale alto fino 6 m. Foglie semplici, coriacee, con la pagina superiore verde scuro e quella inferiore verde chiaro. Fiori bianchi raggruppati in infiorescenze erette.

Crescita e diffusione

Cresce ai margini boschivi, nei boschi e nelle siepi. È diffuso in tutto il Cantone. Richiede situazioni di penombra o di pieno sole e un terreno moderatamente acido e fresco.

Si riproduce in modo sessuato tramite i frutti (drupe), che sono mangiati e poi dispersi dagli uccelli. Quando la pianta viene tagliata può produrre ricacci dal ceppo.



Problema

Riduce la biodiversità formando popolamenti densi a tendenza monospecifica che impediscono la rigenerazione naturale della vegetazione autoctona. Causa un acidimento del suolo.

Misure di lotta

- Tagliare o sradicare la singola pianta ed eliminare ripetutamente i ricacci, 3-5 volte all'anno durante la stagione vegetativa, fino a esaurimento.
- Tagliare regolarmente le siepi per impedire la fioritura e la produzione dei semi.
- In presenza di semi trasportare gli scarti in contenitori chiusi in modo da non diffondere la specie e pulire minuziosamente gli attrezzi e i macchinari utilizzati nella lavorazione.
- Smaltire i frutti e le radici con i rifiuti solidi urbani. Il legno può essere utilizzato in un impianto per la produzione di calore.
- Vagliare il suolo contaminato da radici con una griglia 1x1 cm. Riutilizzare il suolo pulito nello stesso luogo e smaltire le radici risultanti dalla vagliatura con i rifiuti solidi urbani.



Regolamentazione

Lista delle specie esotiche invasive (UFAM, 2022); OEDA (Art. 15 e 52).

Alternative

Il lauroceraso non deve essere piantato. Al suo posto possono essere messi a dimora il ligustro comune (*Ligustrum vulgare*) o l'agrifoglio (*Ilex aquifolium*). Si consiglia di consultare il Vivaio forestale cantonale di Lattecaldo, 6835 Morbio Superiore.

Ulteriori informazioni e contatti:

Dipartimento del territorio
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
Via Franco Zorzi 13 - 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 29 71
dt-spaas.neobiota@ti.ch
www.ti.ch/neobiota

